


## Come configurare Outlook 2007

Per configurare il Vostro Outlook 2007 con i parametri del nuovo sistema di posta di Netbuilder, la prima cosa da fare è accedere ad esso e cliccare su **Strumenti** (che troverete nel menù orizzontale in alto).

Ora vi si aprirà una tendina verticale, da essa selezionate l'opzione **Impostazioni Account...**



Si aprirà così una nuova finestra che comprenderà, nella sua parte principale (quella centrale) tutte le caselle di posta che avete configurato nel vostro Outlook.

Al di sopra di esse invece si presenterà un menù che serve ad agire sull'account di posta selezionato nella parte principale.

Selezionate perciò la vostra casella di posta (quella relativa a Netbuilder) e cliccate sul pulsante **Cambia...**

Netbuilder S.r.l.


1/4

Sede legale via Zarotto 63 - 43123 Parma


Tel. 0521247791 - Fax. 05217431140

P.IVA 02149430346 - Capitale Sociale € 20.000,00 I.V.

e-mail: [info@netbuilder.it](mailto:info@netbuilder.it) - web address <http://www.netbuilder.it/>



Comparirà così questa nuova schermata in cui potrete andare a modificare le



impostazioni in base ai parametri del nuovo sistema di posta.

Qui dovrete compilare i campi delle **Informazioni Utente** con il vostro nome e l'indirizzo di posta elettronica, e dovrete selezionare il **tipo di account** tra

Netbuilder S.r.l.

2/4

Sede legale via Zarotto 63 - 43123 Parma

Tel. 0521247791 - Fax. 05217431140

P.IVA 02149430346 - Capitale Sociale € 20.000,00 I.V.

e-mail: [info@netbuilder.it](mailto:info@netbuilder.it) - web address <http://www.netbuilder.it/>


IMAP E POP3 in base alle vostre esigenze\* .

E' importante però che impostiate **sempre**:

- Come nome del Server della Posta in arrivo: **email.netbuilder.it**
- Come nome del Server della Posta in uscita: **smtp.netbuilder.it**

Compilate ora le **Informazioni accesso** con i vostri USERNAME (es:pippo@dominio.it) e PASSWORD.

Cliccate ora sul pulsante **Altre impostazioni...** che potrete trovare in basso a destra.



Selezionate la tendina "Impostazioni avanzate". Qui andremo a compilare le impostazioni relative alle porte del server. Selezionando **SSL** come tipo di connessione crittografata, noterete che il programma completerà automaticamente il numero della porta per il **Server posta in arrivo**.

Ora dovrete solo impostare come valore della del **Server posta in uscita 465** e selezionare **SSL** come tipo di connessione crittografata.

Per concludere l'operazione cliccare **OK**.

Netbuilder S.r.l.

3/4

Sede legale via Zarotto 63 - 43123 Parma

Tel. 0521247791 - Fax. 05217431140

P.IVA 02149430346 - Capitale Sociale € 20.000,00 I.V.

e-mail: [info@netbuilder.it](mailto:info@netbuilder.it) - web address <http://www.netbuilder.it/>

- Con il protocollo POP3 la posta verrà scaricata tutta sul vostro pc ,la porta corrispondente a questo protocollo è la 995; mentre con il protocollo IMAP ogni volta che scaricherete la posta una copia verrà conservata sul server, la porta corrispondente a questo protocollo è la 993.

**Netbuilder S.r.l.**

4/4

Sede legale via Zarotto 63 – 43123 Parma

Tel. 0521247791 - Fax. 05217431140

P.IVA 02149430346 - Capitale Sociale € 20.000,00 I.V.

e-mail: [info@netbuilder.it](mailto:info@netbuilder.it) – web address <http://www.netbuilder.it/>